### Services de bureau à distance (RDS/GPO)

Se rendre dans paramètre > Réseaux et internet > Modifier les paramètres de la carte > Propriété sur le réseau

Selectionner IPV4 et mettre adresse IP.

Propriétés de : Protocole Internet versi	ion 4 (TCP/IPv4) X
Général	
Les paramètres IP peuvent être détern réseau le permet. Sinon, vous devez d appropriés à votre administrateur rése	ninés automatiquement si votre emander les paramètres IP au.
Obtenir une adresse IP automatiq	uement
• Utiliser l'adresse IP suivante :	
Adresse IP :	192 . 168 . 50 . 30
Masque de sous-réseau :	255 . 255 . 255 . 0
Passerelle par défaut :	
Obtenir les adresses des serveurs	DNS automatiquement
Utiliser l'adresse de serveur DNS s	suivante :
Serveur DNS préféré :	192 . 168 . 50 . 1
Serveur DNS auxiliaire :	
Ualider les paramètres en quittan	t Avancé
	OK Annuler

Dans gestionnaire de serveur changer le nom et le domaine :

Ne pas oublier de désactiver les pare feu de chaque coté.

Modification du nom ou du	domaine de l'o	rdinateur $ imes$
Vous pouvez modifier le nom e ordinateur. Ces modifications p ressources réseau.	t l'appartenance ( euvent influer sur	de cet l'accès aux
Nom de l'ordinateur :		
SRV-V-RDS-MT		
Nom complet de l'ordinateur : SRV-V-RDS-MT		
		Autres
Membre d'un		
Domaine :		
MT2.local		
Groupe de travail :		
WORKGROUP		
	ОК	Annuler

Se connecter ensuite en tant que MT2Administrateur.

Se rendre dans le gestionnaire de serveur puis dans gérer « ajouter des roles et fonctionnalités ».

électionnez le type d'installation. Vous pouvez installer des rôles et des fonction ordinateur physique ou virtuel en fonctionnement, ou sur un disque dur virtuel he	nalités sur un ors connexion.
Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité Configurez un serveur unique en ajoutant des rôles, des services de rôle et des	fonctionnalités.
Installation des services Bureau à distance Installez les services de rôle nécessaires à l'infrastructure VDI (Virtual Desktop I déployer des bureaux basés sur des ordinateurs virtuels ou sur des sessions.	nfrastructure) pour
es services Bureau à distance peuvent être configurés sur un ou plusieurs serveu	irs.
Déploiement standard	
Un déploiement standard vous permet de déployer les services Bureau à dista serveurs.	nce sur plusieurs
Démarrage rapide	
Un démorrage rapide yous permet de déployer des services Rureou à distance	sur un mâme sen/eur

Un démarrage rapide vous permet de déployer des services Bureau à distance sur un même serveur, crée une collection et publie des programmes RemoteApp. Les services Bureau à distance peuvent être configurés pour permettre aux utilisateurs de se connecter à des bureaux virtuels, à des programmes RemoteApp et à des bureaux basés sur une session.

O Déploiement de bureaux basés sur un ordinateur virtuel

Le déploiement de bureaux basés sur un ordinateur virtuel permet aux utilisateurs de se connecter à des collections de bureaux virtuels incluant des programmes RemoteApp et des bureaux virtuels publiés.

Déploiement de bureaux basés sur une session

Le déploiement de bureaux basés sur une session permet aux utilisateurs de se connecter à des collections de sessions incluant des programmes RemoteApp et des bureaux basés sur une session.

Pool de serveurs			Sélectionné
Filtre :			Ordinateur
Nom	Adresse IP	Système c	SRV-V-RDS-MT2
SRV-V-RDS-MT2.mt2.local	192.168.50.30		
<		>	
1 ordinateur(s) trouvé(s)			1 ordinateur(s) sélectionné(s)



Paramétrer gestionnaire de licence :

Services bureau à distance > gestionnaire de licence



Selection un serveur	serveurs au déploieme	nt. Sélectionnez les se	rveurs sur lesque	els installer le rôle de service
Continnation	Gestionnaire de licence	es des services Bureau	à distance.	
	Pool de serveurs			Sélectionné
	<b>F</b> 11			Ordinateur
	Filtre :			MT2.LOCAL (1)
	Nom	Adresse IP	Systèm	SRV-V-RDS-MT2
	SRV-V-RDS-MT2.mt2	local 192.168.50.30	ŀ	
	<		>	
	1 ordinateur(s) trouve(	s)		l ordinateur(s) selectionne(s)
	• • • • •			

Installation du role de gestionnaire de licences :

	Le service de rôle est en cours	d'installation sur les serveurs suivant	
mation	Serveur	État d'avancement	État
ats	Service de rôle Gestionnaire	de licences des services Bureau à	distance
	SRV-V-RDS-MT2.mt2.local	Installation	En cours

Configuration du mode de licence :

Un mode de licence est si on décide d'utiliser des licences soit par utilisateur soit par ordinateur pour cela :

TACHES > Modifier les propriétés de déploiement et selectionner « par utilisateur » :

# Configurer le déploiement

Afficher tout Passerelle des serv +	Gestionnaire de licences des services Bureau à distance
Gestionnaire de lic – Accès Web des ser + Certificats +	Sélectionnez le mode de licence des services Bureau à distance : <ul> <li>Par périphérique</li> <li>Par utilisateur</li> </ul> <li>Spécifiez un serveur de licences puis cliquez sur Ajouter : <ul> <li>Ajouter</li> </ul> </li> <li>Choisissez l'ordre des serveurs de licences des services Bureau à distance : <ul> <li>Le serveur hôte de session Bureau à distance ou le serveur hôte de virtualisation des services Bureau à distance envoie les demandes de licences aux serveurs de licences spécifiés dans l'ordre où ils sont répertoriés.</li> </ul></li>
	SRV-V-RDS-MT2.mt2.local Monter Descendre Supprimer

Se rendre dans démarrer > outils d'administration > remote desktop service >gestionnaire de licence

On peut voir que la licence du serveur n'est pas activé, pour se faire, clic droit sur le serveur et « activer le serveur » :

· 국문								
<b></b>	Tous le	s serveurs	Version et type de	la li	icence	Programme de	Nombre total	I
Actualiser Revoir la configuration		Actualiser			er - Licence d'accès u	Intégré	Illimité	I
		figuration						
		Installer les li	cences					
		Activer le ser	veur					
	Avancé		>					
		Créer un rapp	port	>				
		Supprimer de	es rapports					
		Gérer les lice	nces					
		Propriétés						

Paramétrer les roles du bureau à distance :

Aller sur notre serveur AD et créer un groupe dédier :

Outils d'administration > AD > Groupes > créer nouveau groupe GRDS

Prendre un utilisateur et l'ajouter à ce groupe.

Utilisateurs et ordinateurs Active Directory	
Sélectionnez des groupes	×
Sélectionnez le type de cet objet :	I
des groupes ou Principaux de sécurité intégrés	Types d'objets
À partir de cet emplacement :	
mt2.local	Emplacements
E <u>n</u> trez les noms des objets à sélectionner ( <u>exemples</u> ) :	
<u>G-RDS</u>	Vérifier les noms
Avancé	OK Annuler

Retour sur le serveur de bureau à distance :

Explorateur de fichiers > clic droit sur ce pc > propriété > bureau à distance

## Comptes d'utilisateur

Sélectionner des utilisateurs qui peuvent accéder à distance à ce PC

Nom de l'ordinateur		Matériel	
Paramètres système avancés	Utilisati	on à distan	се
Utilisateurs du Bureau à distance		?	>
les membres du groupe Administrate	urs même s'ils n'anna	vision ont no	
		iaisserit pa	is ici
MT2VAdministrateur a déjà un accèt	3.	inaisseni, pa	is ici
MT2'Administrateur a déjà un accèt Ajouter Supprimer	3.		is ici

Utilisateurs du Bureau à distance	?	×	
Sélectionnez des utilisateurs ou des groupes			×
<u>S</u> électionnez le type de cet objet :			
des utilisateurs ou des groupes			<u>T</u> ypes d'objets
À <u>p</u> artir de cet emplacement :			
mt2.local			Emplacements
Entrez les noms des objets à sélectionner (exemples)	:		
<u>G-RDS</u>			<u>V</u> érifier les noms
<u>A</u> vancé		0	K Annuler
		IS.I	MT2 mt2 local

Retourner sur serveur AD pour les stratégies de groupe : Se rendre dans l'AD et créer une nouvelle OU.

Nouvel ol	ve et eveliesteure Active Directory bjet - Unité d'organisation	×	]
	Créer dans : mt2.local/MT		on
Nom : RDS			
Prote	sger le conteneur contre une suppression accidentelle		
	OK Annuler A	lide	

Déplacer notre ordinateur SRV-V-RDS-MT2 dans l'OU RDS.

Créer des stratégies de groupes :

Outils d'administration > stratégie de groupe et créer une nouvelle stratégie de groupe au niveau de l'OU RDS.

Pour se faire, bouton droit créer un objet GPO.

Nouvel objet GPO	×
Nom : Restriction RDS	
Objet Starter GPO <u>s</u> ource :	
(aucun)	~
	OK Annuler

Paramètre de boucle de rappel : restriction RDS clic droit modifier : stratégie ordinateur > modèles d'administration > système > stratégie de groupe > configurer le mode de traitement par bouclage de la stratégie de groupe

Cela veut dire que les utilisateurs qui se connecte à cette machine auront cette stratégie configurée en plus/ à la place des stratégies qu'il a déjà.

🧶 Configurer le mode de traitement par bouclage de la stratégie de groupe utilisateur – 🛛 🗙				
Configurer le mode de traitement par bouclage de la stratégie de groupe utilisateur				
Parametre precedent Parametre	uivant			
O Non configuré Commentaire :		^		
Activé				
O Désactivé		$\sim$		
Pris en charge sur	: Au minimum Windows 2000	$\sim$		
		$\sim$		
Options :	Aide :			
Mode: Remplacer ~	Ce paramètre de stratégie demande au système d'appliquer le jeu d'objets de stratégie de groupe à l'ordinateur pour tout utilisateur qui ouvre une session sur un ordinateur affecté par ce paramètre. Il est conçu pour des ordinateurs à usage particulier,	^		

### Se rendre dans configuration utilisateur :

Pour interdire l'accès au panneau de configuration : config utilisateur > modèles d'administration > panneau de configuration > interdire l'accès au panneau de configuration

💭 Interdire l'accès au Panneau de configuration et à l'application Paramètres du PC 🦳 📃				
📷 Interdire l'accès au Panneau de configuration et à l'application Paramètres du PC				
Paramètre précédent Paramètre suivant				
○ Non configuré	Commentaire :			
Activé				
O Désactivé	Duia an alta an anna			
	Pris en charge sur :	Au minimum Windows 2000		

### Désactiver l'invite de commande :

#### Système > désactiver l'invite de commande

📑 Désactiver l'accè	ès à l'invite de comman	des	Paramètre précédent	Paramètre suivant	
○ Non configuré	Commentaire :				^
Activé					
<ul> <li>Désactivé</li> </ul>					$\sim$
	Pris en charge sur :	Au minimum Windows 2	2000		^
					$\sim$
0-1		A : J = .			

Désactiver l'accès au stockage local :

Composant windows > explorateur de fichiers > dans poste de travail masquer ces lecteurs spécifiés

💭 Dans Poste de travail, masquer ces lecteurs spécifiés 🛛 🚽 🔿					>		
📑 Dans Poste de t	ravail, masquer ces lect	eurs spécifiés		Paramètre précédent	Paramètre sui	ivant	
<ul> <li>Non configuré</li> <li>Activé</li> <li>Désactivé</li> </ul>	Commentaire :						
0 2020	Pris en charge sur :	Au minimun	n Windows 2	000			
Options :			Aide :				
Choisissez l'une des Restreindre à tous le	combinaisons suivante	s 🗸	Ce paramèt spécifiés da	re de stratégie permet de ns Poste de travail.	masquer les lecte	eurs	
			Ce naramèt	re de stratégie supprime	les icônes renrése	intant le	e .

Composant windows > explorateur de fichiers > empêcher l'accès aux lecteurs à partir du poste de travail

📑 Empêcher l'accè	s aux lecteurs à partir d	u Poste de travail Paramètre précédent Paramètre suivant
🔿 Non configuré	Commentaire :	
Active		
<ul> <li>Désactivé</li> </ul>		
	Pris en charge sur :	Au minimum Windows 2000
Options :		Aide :
Choisissez l'une des d Restreindre à tous le	combinaisons suivante: s lecteurs	Empêche les utilisateurs d'utiliser le Poste de travail pour accéder au contenu des lecteurs sélectionnés. Si vous activez ce paramètre, les utilisateurs pourront parcourir la

Revenir dans la gestion de stratégie de groupe > restriciton RDS > paramètres



Se connecter avec notre utilisateur (ici Info) :



Connexion MT2\info